Instalacja programu Arcabit Small Office Security

Przed instalacją programu **Arcabit** w sieci należy zdecydować czy chce się korzystać z **Arcabit Administratora**, czy nie.

Arcabit Administrator służy do zarządzania instalacjami pakietów **Arcabit** w sieci z jednego miejsca (komputera) i jest kompatybilny z systemami od *MS Windows 7 z SP1* do *MS Windows 11* oraz od *MS Windows Server 2008 R2 z SP1* do *MS Windows Server 2022*.

Konsola administracyjna instaluje się i działa niezależnie od tego, czy program **Arcabit** jest zainstalowany na danym komputerze czy nie.

Zarządzanie pakietem Arcabit:

- pełne zarządzanie konfiguracją pakietów z centralnej konsoli administracyjnej;
- sprawdzanie statusu pracy programu na poszczególnych stacjach;
- możliwość użycia repozytorium do aktualizacji pakietu na komputerach bez dostępu do Internetu;
- możliwość zdalnego podglądu i kontroli działań użytkowników.

Jeśli zdecydujemy się korzystać z programu **Arcabit Administrator** instalację należy przeprowadzić wg instrukcji:

„Instalacja z **Arcabit Administratorem**”

Jeśli zdecydujemy się nie korzystać z programu **Arcabit Administrator** instalację należy przeprowadzić wg instrukcji:

„Instalacja bez **Arcabit Administratora**”

Instalacja programu Arcabit Small Office Security w trybie z Arcabit Administratorem

Instalacja konsoli Arcabit Administrator

Instalator programu Arcabit Administrator jest do pobrania z adresu:

https://arcabit.pl/download/arcabitadminsetup2.exe

Po pobraniu i uruchomieniu instalatora pojawi się okno dialogowe umożliwające rozpoczęcie instalacji programu:



Po wybraniu „Kontynuuj”, zatwierdzeniu umowy licencyjnej i ponownym wybraniu przycisku „Kontynuuj”:

pojawi się okno do wpisania numeru licencji:



Instalując **Arcabit Administrator** najlepiej ścieżkę instalacyjną pozostawić domyślną:



a także domyślny „Numer portu” (Uwaga, program **Arcabit Administrator** wykorzystuje cztery kolejne porty zaczynając od wpisanego w polu „Numer portu”, czyli domyślnie są to porty **4000**, **4001**, **4002** i **4003**). Konieczne jest także podanie hasła dostępowego dla administratora (admin) konsoli:



Po wybraniu przycisku „Kontynuuj” rozpocznie się właściwa instalacja pakietu:



Poprawna instalacja programu zostanie zakończona oknem z informacją o pomyślnie przeprowadzonym procesie instalacji:

Instalacja programu Arcabit Endpoint

Instalator programu Arcabit Endpoint jest do pobrania z adresu:

https://arcabit.pl/download/arcabitsetup2.exe

Po pobraniu i uruchomieniu instalatora pojawi się okno dialogowe umożliwające rozpoczęcie instalacji programu:



Po wybraniu „Kontynuuj”, zatwierdzeniu umowy licencyjnej i ponownym wybraniu przycisku „Kontynuuj”:

pojawi się okno do wpisania numeru licencji:



Po wpisaniu numeru licencji i zatwierdzeniu przyciskiem „Kontynuuj” wybieramy folder instalacyjny **Arcabit** (sugerujemy pozostawienie domyślnego), po czym ponownie wciskamy przycisk „Kontynuuj”:



Następnie podajemy adres IP lub nazwę sieciową komputera, na którym został zainstalowany **Arcabit Administrator**, czyli „Adres serwera”, sugerujemy by „Port” pozostawić domyślny (Uwaga, wpisany port musi być taki sam jak podany przy instalacji programu **Arcabit Administrator**):

UWAGA! Podanie błędnego adresu IP lub jego brak spowoduje, że program nie będzie poprawnie współpracował z programem **Arcabit Administrator**

Zaznaczona opcja „Sprawdź połączenie z serwerem przed kontynuacją instalacji" spowoduje, że program instalacyjny zweryfikuje poprawność adresu serwera zarządzającego (czyli czy serwer jest dostępny i aktywny pod podanym adresem) i dopiero w przypadku pozytywnej weryfikacji pozwoli na kontynuowanie instalacji.

Po wybraniu przycisku „Kontynuuj" rozpocznie się właściwa instalacja pakietu:

Poprawna instalacja programu zostanie zakończona oknem z informacją o pomyślnie przeprowadzonym procesie instalacji:

ARCABIT
INSTALACJA ZAKOŃCZONA
Instalacja została zakończona. Program jest gotowy do pracy.
Wersja programu instalacyjnego: 2020.12.29 10:32:28
Zakończ

Instalacja programu Arcabit Small Office Security w trybie bez Arcabit Administratora

Instalacja programu Arcabit

Instalator programu Arcabit jest do pobrania z adresu:

https://arcabit.pl/download/arcabitsetup2.exe

Po pobraniu i uruchomieniu instalatora pojawi się okno dialogowe umożliwające rozpoczęcie instalacji programu:



Po wybraniu „Kontynuuj”, zatwierdzeniu umowy licencyjnej i ponownym wybraniu przycisku „Kontynuuj”:

pojawi się okno do wpisania numeru licencji:



Po wpisaniu numeru licencji i zatwierdzeniu przyciskiem „Kontynuuj” wybieramy folder instalacyjny **Arcabit** (sugerujemy pozostawienie domyślnego), po czym ponownie wciskamy przycisk „Kontynuuj”:



W kolejnym oknie wybieramy przycisk „Kontynuuj” bez wypełniania lub zmiany zawartości widocznych w nim pól:

Rozpocznie się właściwa instalacja pakietu:

Poprawna instalacja programu zostanie zakończona oknem z informacją o pomyślnie przeprowadzonym procesie instalacji:

Jeśli w systemie jest dostępnych więcej dysków niż jeden, pojawi się okno z możliwością wyboru dysku dla folderu przechowywania dużej ilości danych programu **Arcabit**, takich jak kwarantanna, *SafeStorage* czy szyfrowane dyski (domyślnie sugerowany jest dysk z największą ilością wolnego miejsca):


Arcabit
ARCABIT
Baza wirusów: 2020.12.29 09:45:56
Licencja: 215 dni
Dysk dla danych programu Arcabit
W systemie jest dostępnych kilka dysków. Wskaż, na którym dysku program Arcabit ma przechowywać potencjalnie duże ilości danych (SafeStorage, kwarantanna itp.):
C:\
Pojemność dysku: 118 GB
Wolne miejsce: 94 GB
DYSK SYSTEMOWY
Z:\
Pojemność dysku: 931 GB
Wolne miejsce: 889 GB
Kontynuuj