Jak przywrócić domyślne ustawienia przeglądarki internetowej (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera)

Google Chrome:

Aby przywrócić ustawienia domyślne w przeglądarce **Google Chrome** należy otworzyć w niej adres

chrome://settings/resetProfileSettings

po czym wybrać "Zresetuj ustawienia":



Microsoft Edge:

Aby przywrócić ustawienia domyślne w przeglądarce **Microsoft Edge** należy otworzyć w niej adres

edge://settings/resetProfileSettings

po czym wybrać "Resetuj":



Mozilla Firefox:

Aby przywrócić ustawienia domyślne w przeglądarce **Mozilla Firefox** należy otworzyć w niej adres

about:support

po czym wybrać "Odśwież program Firefox…" (w kolejnym okienku potwierdzając wybór przez kliknięcie "Odśwież program Firefox"):

ē	🧆 Informacje do rozwiązywania p 🗙 🔶			\sim	_		٥	×
	→ C 🗳 Firefox about:sup	port	ن ک			۲	பி	
	Informacje do rozwiązyv Ta strona zawiera informacje techniczne problemów. Jeśli szukasz odpowiedzi n Firefox, sprawdź naszą <u>stronę wsparcia</u> Skopiuj nieprzetworzone dane do sc Informacje o programie	Odświeżyć program Firefox do ustawień domyślnych? Zacznij od nowa, aby rozwiązać problemy z wydajnością. Spowoduje to usunięcie rozszerzeń i modyfikacji. Nie stracisz ważnych informacji, takich jak zakładki ri hasła. Wiecej informacji Odśwież program Firefox Anuluj howka Skopiuj tekst do schowka)dnów prog Odśwież pr Diagnozuj pr Tryb ro pro Spróbuj wycz podręczną ur Wyczyść p uruc	ram Fired ogram Fir oblemy ozwiązywa blemów zyścić pa ruchamia amięć pod hamiania	fox refox mięć ania dręczn	ą		
	Nazwa	Firefox						
	Wersja	124.0.2						
	ID kompilacji	20240401114208						
	ID dystrybucji							

Opera:

Aby przywrócić ustawienia domyślne w przeglądarce **Opera** należy otworzyć w niej adres

opera://settings/resetProfileSettings

po czym wybrać "Przywróć":

